

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فعال سازی نرم افزار

تنظیمات عمومی برای استفاده از مریم در برنامه های گرافیکی

تنظیم های مورد نیاز برای استفاده از مریم در CorelDraw

تنظیم های مورد نیاز برای استفاده از مریم در Photoshop

تنظیم پرینتر

فعال سازی زبان فارسی

نصب دستی فونت های مریم

ویرایشگر متن مریم

تایپ مستقیم

تایپ آینه ای

تایپ سریع

ابزار ویرایشگر کی برد

خطاط

معرفی

فعال سازی نرم افزار

محصولات نرم افزاری مریم در اولین اجرا، احتیاج به فعال سازی دارند. پس از اجرای آنها صفحه ای ظاهر می شود که از شما شماره سریال می خواهد.



- شماره سریال ۱۵ رقمی درج شده بر روی کارت موجود در بسته بندی را وارد کنید و سپس دکمه تایید را بزنید. (در نسخه های قدیمی نرم افزار این شماره در بالای پاکت نایلونی سی دی درج شده است)
- سپس پنجره زیر ظاهر می شود که در آن یک کد سخت افزار ۲۱ رقمی موجود است.




- حالا با یکی از روش‌های زیر، کد فعال‌ساز نرم‌افزار را دریافت کنید:
- ۱- به سایت MaryamSoft.com، قسمت دریافت کد فعال‌سازی مراجعه کنید و کد سخت افزاری را وارد کنید. سپس سایت مشخصات شما را برای ثبت، درخواست خواهد کرد. لطفاً تمام فیلدهای ستاره دار را وارد کنید. ثبت نرم‌افزار برای استفاده از خدمات و پشتیبانی ضروری است. پس از تکمیل فرم ثبت نام کد فعال‌ساز نمایش داده خواهد شد.
- ۲- کد سخت افزاری را بدون خط تیره به شماره: ۰۹۱۹۰۶۹۸۱۵۹ اس‌ام‌اس کنید. کد فعال‌ساز بلافاصله ارسال خواهد شد.
- ۳- چنانچه با هریک از روش‌های فوق موفق به دریافت کد فعال‌ساز نشدید، لطفاً در ساعت‌های کاری با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۳۱۴۸۲۳ تماس بگیرید و کد سخت افزاری را اعلام کنید.

نکته‌ها


- کد فعال ساز برای هر کامپیوتر منحصر به فرد بوده و با تغییر کامپیوتر باید این کد مجددا دریافت گردد.
- با تغییر ویندوز یا فرمت هارد، کد فعال ساز تغییر نمی کند.
- محصولات نرم افزاری مریم ۲ کاربره هستند، یعنی شما مجاز به دریافت ۲ کد فعال ساز برای ۲ سیستم مجزا هستید.
- چنانچه نیاز به کاربر بیشتری دارید، می توانید کابراضاافه خریداری کنید. برای این منظور لطفا با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.

طریقه نصب نرم افزار

- سی دی را داخل درایو قرار دهید.
- منتظر بمانید تا نرم افزار نصب بصورت خودکار (Autorun) اجرا شود یا "Setup.exe" را از روی سی دی اجرا نمایید.




- دکمه Next را بزنید.



- **نکته:** در صورتیکه نمی خواهید از تایپ آینه ای یا فونت های قلمدان استفاده کنید آنها را غیر فعال کنید.
- دکمه Next را فشار دهید و منتظر بمانید تا مراحل نصب طی شود.



- اگر برنامه های دیگری را در حال اجرا دارید برای جلوگیری از بین رفتن اطلاعاتتان آنها را ببندید و دکمه Finish را فشار دهید تا کامپیوتر شما Restart گردد.
- فولدری به نام Maryam در قسمت All Programs ساخته شده که شامل میانبر برنامه های مریم می باشد و برای استفاده از هر برنامه کافی است از شاخه Maryam آن را اجرا کنیم.




تنظیمات عمومی برای استفاده از مریم در برنامه‌های گرافیکی

تنظیم Regional


در صورتیکه تنظیم Regional درست نباشد، هنگام کار با فارسی نویس مریم بسیاری از برنامه‌ها از جمله CorelDraw دچار مشکل می‌شوند. مشکلاتی مانند: جابجایی در متن و تفاوت نمایش یک فایل در دو کامپیوتر مختلف با داشتن نسخه مشابه CorelDraw، از جمله این مشکلات است.

توجه: در هنگام نصب CorelDraw، این تنظیم باید درست باشد. در غیراینصورت پس از تنظیم، مجدداً اقدام به نصب Corel کنید.


ویندوز XP: Control Panel را روی حالت Classic قرار داده و پنجره Regional and Language options را باز کنید.



• قسمت Advanced، را روی حالت English (United States) قرار دهید. و سپس دکمه‌ی OK را بزنید و ویندوز را Restart کنید.



در ویندوز ۷: Control Panel را روی حالت Small icons قرار داده و پنجره Region and Language را باز کنید.



• در قسمت Administrative دکمه‌ی Change system locale... را بزنید.




- در پنجره‌ی باز شده گزینه‌ی Current system locale را روی حالت English (United States) قرار دهید و سپس دکمه OK را بزنید و ویندوز را Restart کنید.



تنظیم‌های مورد نیاز برای استفاده از مریم در CorelDraw


مشکل مشاهده‌ی نام فونت‌ها

برای مشاهده‌ی نام فونت‌ها در لیست فونت های Corel در منوی Tools گزینه‌ی Options را بزنید و در قسمت Text گزینه‌ی Fonts را انتخاب کنید، سپس تیک گزینه‌ی Use font to display font name را غیر فعال کنید.




مشکل تغییر حروف

چنانچه در محیط CorelDraw بعد از Paste بعضی از حروف تغییر کرد، از منوی Tools گزینه Options را انتخاب کنید سپس Text را انتخاب کرده و در قسمت Quick Correct تمامی گزینه‌ها را غیر فعال کنید.




• در پنجره Character Formatting گزینه Uppercase باید روی حالت none باشد.



مهم: در هنگام کار با فارسی نویسن مریم، Language Bar در حالت En باشد. در غیر این صورت فونت های F- بصورت خاکستری نمایش داده می شوند.



• چنانچه تنظیم فوق روی En بود و مشکل برطرف نشد، بررسی کنید که Language Bar مانند زیر تنظیم شده باشد. روی En دکمه سمت راست را بزنید گزینه Setting را انتخاب کنید. در پنجره باز شده، توجه کنید تنظیمات بصورت زیر باشند:




به کیبورد FA فقط Persian و به کیبورد EN فقط US اضافه شده باشد.


مشکل جابه جایی حروف در متن

- در هنگام کار با متن، از منوی Text گزینه Paragraph Formatting را بزنید و قسمت Text Direction را روی حالت Left to Right قرار دهید. در غیر این صورت ممکن است متون دچار جابجایی شوند.




- در کورل X6 به بالا از منوی Text گزینه Text Properties را بزنید و در پنجره Paragraph مطابق با شکل گزینه Left to Right را انتخاب کنید.






پنجره‌ی دیگری باز می‌شود، کلیه گزینه‌ها را در این پنجره تیک بزنید و ok کنید.




مشکل محو شدن متن

- چنانچه در محیط CorelDraw بعضی از نوشته‌ها با بعضی از فونت‌ها محو شدند تنظیم زیر را انجام دهید:
ویندوز XP - روی Desktop راست کلیک کرده گزینه‌ی Properties را انتخاب کنید. در صفحه Appearance روی دکمه‌ی Effects... کلیک کنید.




- در صفحه‌ی Effects گزینه‌ی Use the Following Method to Smooth edges of Screen Fonts را در حالت Standard قرار دهید و روی دکمه‌ی OK کلیک کنید.




در ویندوز Vista: روی Desktop راست کلیک کرده گزینه ی Personalization را انتخاب کنید . روی گزینه ی Window Color and Appearance کلیک کنید.



• روی دکمه ی Effects کلیک کنید.




• گزینه ی Use The Following Method to smooth edges of screen fonts را در حالت Standard قرار دهید.




در ویندوز ۷: روی Desktop راست کلیک و گزینه ی Personalize را انتخاب کنید.


• سپس در پنجره باز شده روی گزینه ی Display کلیک کنید.



• سپس روی گزینه ی Adjust ClearType text کلیک کنید.




• در پنجره باز شده تیک گزینه‌ی ClearType را غیرفعال کنید.



تنظیم‌های مورد نیاز برای استفاده از مریم در Photoshop

- این تنظیم‌ها، برای Photoshop های غیر ME مورد نیاز است. چنانچه از Photoshop ME استفاده می‌کنید، می‌توانید از برنامه قلمدان استفاده کنید. لطفا بخش "قلمدان" را مطالعه کنید.
- در پنجره Character گزینه‌های Kerning و Tracking مقدار صفر داشته باشند. در غیر این صورت بین حروف فاصله سفیدی می‌افتد.
- کلیدهای ردیف TT (تصویر زیر) انتخاب نشده باشند. در غیر این صورت بعضی از حروف تغییر می‌کنند.



- در هنگام کار با Photoshop ME، باید برنامه را در حالت Left to Right قرار دهید.




تنظیم پرینتر


- چنانچه متنی را با استفاده از فونت های قلمدان در Word نوشته اید و Print آن دچار مشکل است تنظیم زیر را انجام دهید:
- ابتدا از منوی Start گزینه ی Printers and Faxes را انتخاب کنید.



- از فهرست پرینترها ، روی پرینتر مورد استفاده تان راست کلیک کرده و گزینه ی Printing Preferences... را انتخاب نمایید .



- در صفحه Advance گزینه ی Send True Type as Bitmap را در حالت Enable قرار دهید و دکمه ی Ok را کلیک کنید.




- چنانچه تنظیم فوق در درایور پرینتر وجود نداشت، ارتقا درایور را در اینترنت پیدا و نصب کنید.
- راه حل دیگر، از متن PDF گرفته و پرینت بگیرید.

فعال سازی زبان فارسی

در ویندوز XP:


- Control Panel را در حالت Classic قرار دهید و پنجره Regional and Language Options را باز کنید.



- در قسمت Languages تیک گزینه‌ی Install files for complex script and right-to-left languages را فعال و سپس OK کنید.




- ویندوز در خواست CD نصب ویندوز را می دهد، CD ویندوز XP را داخل درایو قرار دهید تا ویندوز عملیات لازم را انجام دهد. پس از اتمام کار سیستم را Restart کنید.
- پس از راه اندازی مجدد سیستم Regional and language option را از Control Panel اجرا نمایید و در صفحه Languages گزینه ی Details... را انتخاب کنید.



- در پنجره Text Input Languages and Services صفحه Setting را انتخاب و در قسمت Install Services روی دکمه کلیک کنید.




- در پنجره Add Input Language از لیست Input Language گزینه ی Farsi را انتخاب کرده و روی دکمه Ok کلیک کنید.



- زبان فارسی ویندوز فعال می شود.

در ویندوز ۷:


- Control Panel را روی حالت Small icons قرار داده و پنجره‌ی Region and Language را باز کنید.




- در قسمت Keyboards and Languages دکمه‌ی Change keyboards... را بزنید.



- در پنجره باز شده در قسمت General روی دکمه‌ی Add... کلیک کنید.



- در پنجره‌ی Input Language Add زبان Persian را پیدا کنید و علامت + کنار آن را باز کنید و در قسمت keyboard گزینه‌ی Persian را علامت بزنید سپس OK کنید.



• زبان فارسی در قسمت Installed services اضافه می‌شود، دکمه‌ی Apply سپس OK را بزنید.




نصب دستی فونت های مریم


- فونت های برنامه بطور خودکار و در هنگام نصب برنامه، به ویندوز اضافه می شوند. در صورتی که به هر دلیل این روند دچار مشکل شد و فونت های مریم در لیست فونت ها وجود نداشت، مراحل زیر را انجام دهید.

در ویندوز XP:


- از پنجره Control Panel پوشه ی Fonts را باز کنید.



- در پنجره Fonts از منوی File گزینه ی Install New Font... را انتخاب کنید.



- سپس در پنجره Add Fonts درایوی که CD نرم افزار مریم در آن نصب شده را انتخاب کنید.
- مسیر Font ها را در آن تنظیم کرده و صبر کنید تا ویندوز قلم ها را بخواند.
- روی دکمه Select All کلیک کنید.
- روی دکمه OK کلیک کنید.




- صبر کنید تا فونتها روی دستگاه شما نصب گردد.

در ویندوز Vista:

- در ویندوز Vista بعد از باز شدن پوشه ی Fonts روی زمینه "راست کلیک" کرده و گزینه Install New Fonts را انتخاب کنید.
- پنجره Add Fonts درایوی را که CD نرم افزاری مریم در آن نصب شده و مسیر Font ها را تنظیم کنید.
- صبر کنید تا ویندوز فونت ها را بخواند.


• روی دکمه Select All کلیک کنید.

• روی دکمه Install کلیک کنید .



در ویندوز ۷:

• از سی دی نرم افزار فارسی نویس مریم پوشه ی Fonts را باز کنید سپس فونت ها را انتخاب کنید و روی یکی از آنها راست کلیک کرده و گزینه ی Install را بزنید.



ویرایشگر متن مریم

مزایا و امکانات:


- اضافه کردن ۴۵۰ قلم متنوع فارسی با پیشوند F-.
- تایپ متون در محیطی ساده.
- امکان انتقال متون تایپ شده در مریم به تمامی برنامه‌های گرافیکی بویژه برنامه‌هایی که امکان تایپ فارسی بصورت عادی در آن‌ها موجود نمی‌باشد.
- امکان پاراگراف بندی.

روش اجرا

- برنامه Maryam را از منوی Start گزینه ی All Programs شاخه ی Maryam اجرا کنید.



- با اجرای نرم افزار پنجره "ویرایشگر متن مریم" ظاهر می گردد. (اگر نیاز به فعال سازی قفل باشد آنرا فعال کنید تا پنجره ظاهر شود).




- در این پنجره تعداد ۴۵۰ عدد فونت با پیشوند F-* در اختیار کاربر قرار می گیرد.



- کاربر می‌تواند با انتخاب هریک از این فونتها متن مورد نظر خود را تایپ کند و در هنگام تایپ با زدن کلید Enter به خط بعد برود.

فعال سازی فونت ها


- گاهی اوقات فونت های مریم در لیست وجود ندارند و یا با وجود نام فونتها در لیست حروف نادرست تایپ می شوند.
- این بدان معنا است که :
- یا فونت ها روی سیستم فعال نشده اند.
- یا فونت ها روی سیستم نصب نیستند.
- برای فعال شدن فونت ها از منوی Tools گزینه ی Active Fonts را انتخاب کنید.




- با این روش فونت ها به صورت موقت فعال می شوند و بعد از خاموش شدن سیستم بایستی مجدداً فونت ها فعال شوند.
- اگر فونت ها به صورت دستی نصب شوند دیگر نیازی به فعال سازی مجدد نخواهد بود.

پاراگراف بندی متون


- ابتدا متن مورد نظر را در مریم تایپ کرده و آن را انتخاب کنید.



- روی کلید میانبر "پاراگراف فارسی" کلیک کنید تا پنجره Persian Paragraph باز شود.
- عرض مورد نظر پاراگراف را تنظیم کنید. (به عنوان مثال مانند شکل عرض پاراگراف را روی عدد ۷ تنظیم کنید).



- اگر بخواهید پاراگراف مثلثی بسازید، بعد از انتخاب متن روی دکمه میانبر "پاراگراف مثلثی" کلیک کنید تا پنجره Persian 3Angel Paragraph باز شود در این پنجره سه گزینه "عرض بالای متن"، "عرض پایین متن" و "ارتفاع متن" را تنظیم کنید.




- اگر بخواهید پاراگرافی به صورت دایره بسازید، بعد از انتخاب متن روی دکمه میانبر "پاراگراف دایره ای" کلیک کنید تا پنجره Persian Circle Paragraph باز شود در این پنجره سه گزینه "عرض بالای متن"، "عرض پایین متن" و "ارتفاع متن" را تنظیم کنید.






کشیدگی

- این ابزار با ایجاد کشیدگی در حروف این امکان را به کاربر می دهد تا طول دلخواه برای خطوط ایجاد کند.
- متن مورد نظر را انتخاب و روی دکمه کشیدگی کلیک می کنید. تا پنجره Persian Balance Paragraph باز شود.
- با انتخاب گزینه ی "طول یکسان"، طول خطوط انتخاب شده یکسان می شود
- ابزار "درصد کشیدگی" افزایش طول خطوط را تنظیم می کند.



کی برد فارسی

- در مواردی که کی برد کامپیوتر Layout فارسی ندارد این ابزار به کاربر کمک تا محل حروف فارسی را در کی برد پیدا کند و از آن برای تایپ استفاده کند.




- از منوی Tools گزینه Keyboard را انتخاب کنید.




انتقال متن از مریم به Photoshop:

- متن مورد نظر را در ویرایشگر متن مریم تایپ کنید.
- آنرا انتخاب کرده و از منوی Edit گزینه Copy Unformat را کلیک کنید.



- برنامه Photoshop را فعال کنید.
- ابزار نوشتن را انتخاب کرده و فونت آن را روی یکی از فونت های F-* تنظیم کنید.
- متن را Paste کنید. (Ctrl + V)



مهم: لطفا بخش "مریم در PhotoShop" را مطالعه کنید.

انتقال متن از مریم به CorelDraw:

- متن مورد نظر را در ویرایشگر متن مریم تایپ کنید.
- آنرا انتخاب کرده و از منوی Edit گزینه Copy unformat را کلیک کنید.



• برنامه CorelDraw را فعال کنید.

• ابزار نوشتن را انتخاب کرده و یکی از فونت های *F- را از لیست فونت ها انتخاب کنید.


• متن را Paste کنید. (Ctrl+V)




انتقال متن از مریم به Freehand :

• متن مورد نظر را در ویرایشگر متن مریم تایپ کنید.

• آنرا انتخاب کرده و از منوی Edit گزینه Copy unformat را کلیک کنید.



- برنامه Freehand را فعال کنید.
- ابزار نوشتن را انتخاب کرده و یکی از فونت های *F- را از لیست فونت ها انتخاب کنید.
- متن را Paste کنید. (Ctrl + V)



انتقال متن از مریم به Word :

- متن مورد نظر را در ویرایشگر متن مریم تایپ کنید.
- آنرا انتخاب کرده و از منوی Convert گزینه Copy Arabic Windows را کلیک کنید.



- برنامه Word را فعال کنید.
- متن را Paste کنید. (Ctrl + V)



نکته: اگر بخواهید متن را با فونت های همسان F_* ببینید ، می توانید از ابزار قلمدان استفاده کنید و از فونت های W_* استفاده کنید.

انتقال متن از Word به مریم:

- متن مورد نظر را در ویرایشگر متن Word تایپ کنید.
- آنرا انتخاب کرده و از منوی Edit گزینه Copy را کلیک کنید.



- برنامه ویرایشگر متن مریم را فعال کنید.
- از منوی Convert گزینه ی Paste Arabic Windows را انتخاب کنید.



صفحه کلید: صفحه کلید ویرایشگر مریم طبق استاندارد فارسی است و قابل تغییر نمی باشد.

پ	` `
ژ	\\
نیم فاصله	Shift + Space
حرف کشیدگی	- + Shift Shift + J
ویرگول	Shift + T
بالت	Shift + 6
گیومه باز	[+ Shift
گیومه بسته	] + Shift
دو نقطه	Shift + y
نقطه ویرگول	Shift + z
دو نقطه زیری	Shift + x
دو نقطه روی ه	Shift + y

• اعراب گذاری برنامه ی مریم، مشابه به نرم افزار MS Word است.

فترحه	Shift + A
ضمه	Shift + S
کسره	Shift + D
تشدید	Shift + F
ساکن	Shift + G
الف مقصوره	Shift + R
فتحتن	Shift + Q
ضمتن	Shift + W
کسرتن	Shift + E

همزه بالا	Shift + M
همزه وسط	Shift + I
همزه پایین	Shift + B

• سایر اعراب، از ترکیب اعراب فوق حاصل می شوند.


تایپ مستقیم

مزایا و امکانات

- امکان تایپ مستقیم فارسی در محیط های گرافیکی که بصورت عادی امکان تایپ فارسی را ندارند مانند: FeeHnad, Photoshop, CorelDraw, Flash
- امکان تایپ مستقیم فارسی با استفاده از فونت های F- و سایر فونت های موجود مانند: ایران سیستم، پروین، پرنیان، IPT و....

روش اجرای تایپ مستقیم

- برنامه ی تایپ مستقیم را از مسیر زیر اجرا کنید.



- صفحه ی معرفی نمایان شده سپس آیکون مربوط به برنامه در Task Bar کنار ساعت ظاهر می شود.




- آیکون خاکستری رنگ یعنی برنامه غیر فعال است .
- برای فعال کردن برنامه باید کلید میانبر F11 را روی صفحه کلید فشار دهید.
- با فشردن کلید F11، برنامه فعال شده و آیکون قرمز رنگ می شود.



تنظیمات تایپ مستقیم


کد پیج:

- برنامه تایپ مستقیم علاوه بر تایپ با فونت های F- امکان تایپ با سایر فونت های موجود در بازار را دارد.
- برای تایپ با فونت های F- بایستی حتما کد پیج Maryam انتخاب گردد.
- برای انتخاب کد پیج ابتدا روی آیکون کنار ساعت راست کلیک کنید، سپس روی کد پیج کلیک کنید.



کلید میانبر:

- اگر بخواهید کلید میانبر را بدلتخواه عوض کنید، روی Icon برنامه کلیک راست کرده و گزینه Shortcut را انتخاب کنید.




- در پنجره Select Shortcut کلید میانبر مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه OK کلیک کنید.

نکته: چنانچه Shortcut تعریف شده بدرستی عمل نکرد، روی مستطیل سفید کلیک کنید و سپس یک کلید میانبر دلخواه را روی کیبورد فشار دهید. در صورتی که اسم Shortcut درست نوشته شد، عملیات موفق بوده و در غیر این صورت کلید میانبر دیگری را فشار دهید.



روش استفاده از تایپ مستقیم

- Direct Type را اجرا کنید تا آیکون آن کنار ساعت ظاهر گردد.
- در برنامه Photoshop (یا هر برنامه دیگر گرافیکی) ابزار نوشتن را انتخاب کنید.
- روی صفحه یک کادر متنی ایجاد کنید.
- یکی از قلم هایی که با پیشوند F- شروع می شود را به عنوان فونت منتخب قرار دهید.



• اگر برنامه تایپ آینه ای غیر فعال است با کلید میانبر F11 آن را فعال کنید.

• متن مورد نظرتان را تایپ کنید.



مهم: برای اینکه حروف در محیط های گرافیکی درست تایپ شوند تنظیمات عمومی را انجام دهید.

تایپ آینه‌ای

مزایا و امکانات:

- امکان تایپ مستقیم فارسی و پاراگراف بندی در برنامه‌های گرافیکی که امکان تایپ فارسی را ندارند مانند: FreeHnad, CorelDraw, Flash و محصولات Adobe غیر ME.
- پاراگراف بندی اتوماتیک (Word wrap) همزمان با تایپ.
- انتقال متن پر حجم از Word به محیط گرافیکی (و بالعکس) همراه با پاراگراف بندی صحیح.
- نحوه اجرای تایپ آینه‌ای:




- صفحه‌ی معرفی نمایان شده سپس آیکون مربوط به برنامه در Task Bar کنار ساعت ظاهر می‌شود.



- آیکون خاکستری رنگ یعنی برنامه غیر فعال است.



- برای فعال کردن برنامه باید کلید میانبر F11 را روی صفحه کلید فشار دهید.
- با فشردن کلید F11، برنامه فعال شده و آیکون آبی رنگ می‌شود.




تنظیمات

- با کلیک روی آیکون برنامه، منوی آن باز می‌شود.

کدپیچ

- برنامه تایپ آینه‌ای علاوه بر تایپ با فونت‌های Parwin Mirror - RHMS امکان تایپ با سایر فونت‌های موجود در بازار را دارد.

- برای تایپ با فونت های RHMS بایستی حتما کد پیج Parwin Mirror انتخاب گردد.



کلید میانبر

- اگر بخواهید کلید میانبر را بدخواه عوض کنید . روی Icon برنامه کلیک راست کرده و گزینه Shortcut را انتخاب کنید.



- در پنجره Select Shortcut کلید میانبر مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه OK را بزنید.




نکته: چنانچه کلید میانبر کار نکرد، روی مستطیل سفید زیر گزینه Shortcut کلیک کنید و کلید میانبر را روی صفحه کلید تایپ کنید. چنانچه نوشته شده مطابق با کلید زده شده بود ، یعنی انتخاب درستی انجام داده اید و OK کنید.

روش استفاده از تایپ آینه ای

تایپ آینه ای در Photoshop


- Mirror Type را اجرا کنید تا آیکون آن کنار ساعت ظاهر گردد.
- در برنامه Photoshop ابزار نوشتن را انتخاب کنید.
- روی صفحه یک کادر متنی ایجاد کنید.

- یکی از قلم‌هایی که با پیشوند RHMS شروع می‌شود را به عنوان فونت منتخب قرار دهید.




- اگر برنامه تایپ آینه‌ای غیرفعال است، با کلید میانبر F11 آن را فعال کنید.

- متن مورد نظرتان را تایپ کنید.



- متنی که تایپ می‌شود معکوس است ، مثل دیدن آن در آینه.


- برای آینه کردن متنی که تایپ شده از منوی Edit گزینه‌ی Transform را کلیک کرده و گزینه‌ی Flip Horizontal را انتخاب کنید.



- بعد از انتخاب Flip Horizontal متن به صورت عادی در صفحه قرار می گیرد.




نکته: در تایپ آینه ای وقتی نوشته به انتهای کادر ویرایش می رسد به طور خودکار به خط بعد می رود و احتیاجی به زدن Enter نیست. همچنین کلیه ابزارهایی که در پاراگراف بندی متون انگلیسی کاربرد دارند را می توانید استفاده کنید (به شکل زیر توجه کنید).




توجه: تنظیمات مریم در Photoshop را انجام دهید.

تایپ آینه ای در Freehand


- Mirror Type را اجرا کنید تا آیکون آن کنار ساعت ظاهر گردد.
- ابزار نوشتن را انتخاب کرده و یک کادر متنی ایجاد کنید.
- فونت را روی یکی از فونتهای RHMS تنظیم کنید.



- از منوی Modify گزینه ی Transform سپس گزینه Reflect را انتخاب می کنیم .



- در پنجره ی Transform Align and Transform صفحه را انتخاب کنید.
- مقدار Reflect axis را روی ۹۰ درجه قرار داده و دکمه Reflect را کلیک کنید.




- با فشردن دکمه F11 برنامه ی Mirror Type را فعال کرده و داخل کادر متنی تایپ کنید.




تایپ آینه ای در CorelDraw

- توجه:** تایپ آینه ای در نسخه های CorelDraw X4 به بالا قابل استفاده است.
- Mirror Type را اجرا کنید تا آیکون آن کنار ساعت ظاهر گردد.
- ابزار نوشتن را انتخاب کرده و یک کادر متنی ایجاد کنید.
- فونت را روی یکی از فونتهای RHMS تنظیم کنید.
- از نوار ابزار روی گزینه ی Mirror Horizontally کلیک کنید تا کادر متنی آینه شود.




- با فشردن دکمه F11 برنامه ی Mirror Type را فعال کرده و داخل کادر متنی تایپ کنید.
- توجه داشته باشید که در پنجره ی Paragraph در قسمت Spacing Settings تنظیم Max.char Spacing باید 0.0% باشد. در غیراینصورت بین حروف فاصله می افتد.



انتقال متن از دیگر برنامه های تحت ویندوز (مانند Word) به تایپ آینه ای

- ابتدا متن را در Word کپی کنید (Ctrl+C).
- روی آیکون برنامه که کنار ساعت قرار دارد راست کلیک کنید تا منوی آن ظاهر گردد.
- از قسمت Convert Clipboard گزینه ی Windows To Parwin Mirror را انتخاب کنید.



- برنامه گرافیکی مقصد را فعال کرده ابزار نوشتن را انتخاب کنید.
- متن را Paste کنید (Ctrl+V).


تایپ سریع

مزایا و امکانات

- تایپ سریع یک برنامه ویرایشگر تک خطی است برای تایپ و انتقال سریع متن به دیگر برنامه ها استفاده می شود.
- بعضی از برنامه ها مانند Ulead Video Studion، تایپ مستقیم مریم کار نمی کند. در این موارد این روش پیشنهاد می شود.

نحوه اجرای تایپ سریع

- برنامه Express Type را از منوی Start گزینه ی All Programs شاخه ی Maryam اجرا کنید.



- بعد از اجرای برنامه صفحه معرفی نمایان شده سپس پنجره Maryam Express اجرا می گردد.




- همچنین Icon برنامه در قسمت Task bar کنار ساعت ظاهر می شود.



- هرگاه پنجره تایپ سریع را ببندید آیکون به رنگ خاکستری در می آید.
- آیکون خاکستری رنگ یعنی برنامه غیر فعال است.
- برای فعال کردن برنامه باید کلید میانبر F11 را روی صفحه کلید فشار دهید .
- با فشردن کلید F11، برنامه فعال شده پنجره تایپ سریع ظاهر و آیکون قرمز رنگ می شود.



- برای مخفی کردن برنامه کلید Esc را فشار دهید یا روی دگمه ی Minimize To Try کلیک کنید.




تنظیمات

- روی آیکون تایپ مستقیم کلیک کنید تا منوی آن ظاهر شود.

کد پیج

- برنامه تایپ مستقیم علاوه بر تایپ با فونت های F- امکان تایپ با سایر فونت های موجود در بازار را دارد.
- برای تایپ با فونت های F-، از کد پیج Maryam استفاده کنید.



- **نکته:** اگر کد پیج را به چیزی غیر از Maryam تنظیم کنید بایستی فونت ویرایشگر را نیز عوض کنید.

کلید میانبر

- اگر بخواهید کلید میانبر را بدلتخواه عوض کنید . روی Icon برنامه کلیک راست کرده و گزینه Shortcut را انتخاب کنید.



- در پنجره Select Shortcut کلید میانبر مورد نظر را انتخاب کرده و روی دکمه ok کلیک کنید.




نکته: چنانچه کلید میانبر کار نکرد، روی مستطیل سفید Shortcut کلیک کنید و کلید میانبر را روی صفحه کلید تایپ کنید. چنانچه Shortcut نوشته شده مطابق با کلید زده شده بود، یعنی انتخاب درستی انجام داده اید و OK کنید.

فونت

- فونت ویرایشگر بایستی با کد پیچ مورد استفاده سازگار باشد.
- در صورتی که از کد پیچ Maryam استفاده می کنید و نوشته های داخل کادر به هم ریخته است، فونت ویرایشگر را به یکی از فونت های F- تنظیم کنید.
- برای اینکار ابتدا روی کادر سفید "راست کلیک" کنید.




- گزینه Fonts را انتخاب کنید تا پنجره زیر ظاهر گردد.



- فونت را روی یکی از فونت های F- تنظیم کنید.

روش استفاده از تایپ سریع

- برنامه گرافیکی مورد نظر را اجرا کنید.
- در برنامه گرافیکی مورد نظر ابزار نوشتن را انتخاب کرده و فونت آن روی یکی از F قرار دهید.




- برنامه تایپ سریع را فعال کرده و متن مورد نظر را در آن تایپ کنید.
- با زدن کلید Enter روی کی بورد، متن تایپ شده به برنامه مورد نظر منتقل می شود.



- برنامه بعد از انتقال متن مخفی می شود برای استفاده مجدد، دوباره آن را فعال کنید .

قلمدان

- فونت‌های ویژه‌ی نرم افزارهایی که از زبان فارسی و عربی پشتیبانی می‌کنند: مانند: Microsoft Office , Adobe ME , CorelDraw
- برای فعالسازی قلم‌ها کافی است برنامه‌ی قلمدان را اجرا کنید.



- بعد از اجرا، فونت‌هایی با پیشوند W_ به فهرست برنامه‌ها اضافه می‌شود.



- برای استفاده از این فونت‌ها، زبان ویندوز را روی حالت FA قرار دهید، یکی از فونت‌ها را انتخاب کنید و شروع به تایپ کنید.
- توجه:** فونت‌های قلمدان با Restart شدن ویندوز غیرفعال می‌شوند و بعد از هر بار بوت شدن سیستم نیاز به اجرای مجدد قلمدان است.

ابزار ویرایشگر کی برد

- برای اجرای برنامه روی Shrotcut آن کلیک کنید.



- بعد از اجرای این برنامه آیکونی در نوار وظیفه کنار ساعت نمایان می شود.
- آیکون خاکستری رنگ یعنی برنامه غیر فعال است.
- برای فعال کردن برنامه باید از کلید میانبر F11 را روی صفحه کلید فشار دهید.



- با فشردن کلید F11، برنامه فعال شده و آیکون سفید رنگ می شود.



- یا روی آیکون برنامه "راست کلیک" کرده و گزینه Active را انتخاب کنید.




نکته: ویرایشگر کی برد زمانی روی کی برد شما اثر می گذارد که:

۱. فعال باشد.
۲. زبان ویندوز روی حالت فارسی باشد.



روش استفاده از ویرایشگر کی برد

- برای باز کردن پنجره ی Keyboard Editor روی آیکون برنامه کلیک راست کرده و گزینه Show Editor را انتخاب کنید.





- ابتدا کاراکتر مورد نظر را از لیست حروف انتخاب کنید.
- روی کلیدی که می خواهید این کاراکتر را نمایش دهد کلیک کنید.
- برای مثال هریک از اعداد را به این صورت می توان روی کی بورد تعریف کرد.



- یا می توانید «ی» فارسی بدون نقطه را به کلید D نسبت دهید.




- همچنین می توان یک کاراکتر را به ترکیب دو کلید نسبت داد مثلاً Shift + Space را برای نیم فاصله.



- اگر بخواهید حرف نسبت داده شده به کلید ها را پاک کنید کافی است یکبار دیگر روی آنها کلیک کنید.

- در صورتی که کد کاراکترها را بدانید می توانید برای پیدا کردن کاراکتر مورد نظر از گزینه ی Find Character by Code استفاده کنید.




- با زدن این گزینه پنجره ی کوچکی باز می شود که باید در آن کد مورد نظر را وارد کنید.



تنظیمات


- در فهرست حروف، فقط حروف فارسی و عربی نمایش داده می شود.



- اگر بخواهید همه کاراکترها نمایش داده شوند گزینه Show All Character and Symbols را انتخاب کنید.



- برای نمایش کاراکترهای فارسی را گزینه ی Show Qalamdan Characters and Symbols را انتخاب کنید.




خطاط

مزایا و امکانات


- خطاط فونت زیبای نستعلیق را جهت تایپ خوشنویسی و ایجاد ترکیب های زیبا در اختیار کاربر قرار می دهد.
- امکان ترکیب خوشنویسی مانند تغییر کشیدگی، تغییر فواصل، جابجایی کلمات و نقاط و اعراب و....
- متنی را که در خطاط تایپ می شود را می توان بصورت تصویری (Bitmap) و یا منحنی (WMF) به برنامه های دیگر انتقال داد.

روش اجرای خطاط

- برنامه خطاط را از منوی Start گزینه All Programs شاخه ی Maryam اجرا می کنیم.




- صفحه ی معرفی نمایان شده سپس پنجره برنامه خطاط ظاهر می شود.




روش استفاده از خطاط

- برای تایپ در محیط خطاط ابتدا "ابزار نوشتن" را از نوار ابزار انتخاب کرده و روی صفحه کلیک کنید.
- متن مورد نظر را تایپ کنید.



- برای انتخاب کلمات به طور جداگانه از نوار ابزار روی "ابزار انتخاب" کلیک کنید.



- برای انتخاب کلمه ای مانند "میزی" که حروف جدا از هم دارد از دکمه ی Shift (روی کی برد) استفاده کنید. پس از انتخاب یک قسمت از کلمه دکمه ی Shift را فشار داده و نگه دارید سپس روی بخش دیگر کلمه ای که می خواهید انتخاب شود کلیک کنید.


میزی Shift میزی

توجه:


- ۱- در هنگام کار با خطاط بایستی تنظیم فونت سیستم در حالت Normal size 96 DPI قرار داشته باشد. در غیر این صورت متن دچار جابجایی می شود.
- ۲- پریترپیش فرض را از نوع PostScript انتخاب کنید. در غیر این صورت بعد از اجرای خطاط پیغام خطا داده می شود.

کشیدگی

- از نوار ابزار روی دکمه ی "انتخاب" کلیک کنید.
- کلمه ای را که می خواهید در آن کشیدگی ایجاد کنید را با موس انتخاب کنید تا رنگ کلمه سبز شود.



- به عنوان مثال در اینجا کلمه "طمع" انتخاب شده است.
- برای تغییر کشیدگی حرف "ط" از نوار ابزار روی دکمه ی "تغییر کشیدگی حروف" کلیک کرده و سپس روی حرف "ط" کلیک کنید.



تغییر طول حرف کشیده

- روی دکمه ی "ابزار انتخاب" کلیک کنید.



- روی حرف کشیده ای که می خواهید طول آن تغییر کند کلیک کنید تا رنگ آن عوض شود.

سلام

- از نوار ابزار روی دکمه "تغییر طول" کلیک کنید.



- روی حرف کشیده ای که می خواهید طول آن تغییر کند مجدداً کلیک کنید تا طول آن عوض شود.


سلام

- همچنین می توانید با استفاده از این ابزار طول حروفی مانند "ب" را عوض کنید.
- به مثال زیر توجه کنید:


ادب آداب دارد
ادب آداب دارد

تغییر شکل حروف

- از نوار ابزار روی دکمه ی "انتخاب" کلیک کنید.
- کلمه ای را که می خواهید در حروف آن تغییر شکل ایجاد کنید را با موس انتخاب کنید تا رنگ کلمه سبز شود .



- در این مثال برای تغییر شکل حرف "ه" در کلمه "جهان" ابتدا آن را انتخاب می کنیم .
- از نوار ابزار روی دکمه ی "تغییر شکل حروف ه و ک" کلیک کرده و روی حرف "ه" کلیک کنید تا به حالت دو چشم در آید.




جا به جایی کلمات و حروف

- برای جا به جایی کلمات و حروف ابتدا از نوار ابزار روی دکمه "ابزار انتخاب" کلیک کنید.



- کلماتی را که می خواهید جابجا کنید را انتخاب کرده و با کمک کلید های فلش روی کی برد یا حرکت موس آن ها را جا به جا کنید (به مثال زیر توجه کنید).




جا به جایی نقاط

- برای جا به جایی نقاط ابتدا از نوار ابزار روی دکمه "ابزار انتخاب" کلیک کنید.
- برای انتخاب نقاط روی آن ها "راست کلیک" کنید.
- با کمک کلید های فلش روی کی برد یا حرکت موس (در همان حالت کلیک راست) نقاط را جابجا کنید.




خطوط راهنما


- ابزار Guideline یا خط راهنما در محیط خطاط برای کمک به ایجاد ترکیب خوشنویسی در نظر گرفته شده است.
- برای اضافه کردن خط راهنمای افقی، روی خط کش افقی کلیک کرده و بدون رها کردن کلیک خطی را از آن به عرض دلخواه بیاورید و سپس کلیک موس را رها کنید.




- به کاربرد خط راهنمای افقی برای تنظیم نقاط در این مثال دقت کنید.



- برای اضافه کردن خط راهنمای عمودی، روی خط کش عمودی کلیک کرده و بدون رها کردن کلیک خطی را از آن به طول دلخواه بیاورید و سپس کلیک موس را رها کنید.




- به کاربرد خط راهنمای عمودی برای تنظیم انتهای خطوط در این مثال دقت کنید.




اعراب گذاری در خطاط

- پس از آنکه متن دلخواه را نوشتید و ترکیب مورد نظر را در آن ایجاد کردید.
- اعراب مورد نظر را از نوار ابزار انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید.




- برای قرار گرفتن اعراب در محل مناسب روی صفحه کلیک کنید.



- جابجایی اعراب همانند جابجایی نقاط است.


تغییر رنگ

- برای تغییر رنگ نوشته ابتدا کلمه یا متن مورد نظر را انتخاب کنید.
- سپس با استفاده از ابزار "رنگ" رنگ آن را عوض کنید.




تنظیم فاصله بین کلمات

- با استفاده از ابزار "تنظیم فاصله بین کلمات" می‌توان فاصله کلمات را کم یا زیاد کرد.
- متن مورد نظر را انتخاب کنید.



- روی دکمه "کم کردن فاصله" کلیک کنید تا فاصله کم شود.




- همچنین می توانید با استفاده از دکمه "زیاد کردن فاصله" فاصله را زیاد کنید.




انتقال به Photoshop


- متن مورد نظر را انتخاب کنید.
- از منوی Edit گزینه Copy را کلیک کنید.



- برنامه Photoshop را فعال کرده و از منوی Edit گزینه Paste را کلیک کنید.




- متن مورد نظر به برنامه مقصد منتقل می شود.




انتقال به CorelDraw


- متن مورد نظر را انتخاب کنید.
- از منوی Edit گزینه Copy را کلیک کنید.




- برنامه CorelDraw را فعال کرده و از منوی Edit گزینه Paste Special را کلیک کنید.



- گزینه‌ی (Enhanced Metafile) Picture را انتخاب کرده روی دکمه OK کلیک کنید.




- متن مورد نظر به برنامه مقصد منتقل می‌شود.



انتقال به Adobe Photoshop ، Adobe Illustrator ، Adobe InDesign ، Freehand

- متن مورد نظر را انتخاب کنید.
- از نوار ابزار روی دکمه "EPS" کلیک کنید.



• برنامه FreeHand را فعال کرده و از منوی Edit گزینه Paste را انتخاب کنید.



• برای اینکه متن در FreeHand درست paste شود باید تنظیمات عمومی را بطور صحیح انجام دهید.

توجه:

چنانچه پس از منتقل کردن خروجی Eps به برنامه ی مقصد خروجی بهم ریخت ، ساینز نوشته را در خطاط کوچک کنید. (با کوچک تر کردن کارد خط چین قرمز در خطاط)



زمستان ۱۳۷۷ - پاییز ۱۳۹۱

برنامه سازان:

ناصر آذرشب

محمد حسین حاجی سید تقی

امور اجرایی:

شکوفه صابونی ها

زهره آقا زیارتی

مریم عظیمی نژاد

محمد جواد تقوی

گرافیک:

امیر خانیچی

رضا بختیاری فرد

و با همکاری:

مهدی فکور

هادی فکور

حسن ملایمی

فاطمه ماهری

محمد باقر ماهری

مهسا مگری

علیرضا ارومند

مهدی اسمخانی

مسیح راد

حمید بیات

تلفن پشتیبانی:

۰۲۱ ۸۸ ۳۱ ۴۸ ۲۳

پست الکترونیکی:

info@MaryamSoft.com

سایت اینترنت:

www.MaryamSoft.com